

Bsrueti-Email auf IOS einrichten (IMAP)

1.




Nachdem sie auf ihrem Gerät die Einstellungen geöffnet haben klicken sie dort auf «**Mail**»

2.




Dann auf «**Accounts**» klicken und dort einen «**Account hinzufügen**»

3.




«**Andere**» auswählen

4.



Auf «**Mail Account hinzufügen**» klicken

5.



Folgendes eingeben:

Name: **Vorname Nachname**


E-Mail: vorname.nachname@bsrueti.ch

Passwort: **BSR-Kennwort**

Beschreibung: z.B. **Bsrueti**

Danach auf «weiter» klicken

6.



«**IMAP**» auswählen

Folgende Einstellungen eingeben:

Server für eintreffende E-Mails:
Hostname: **imap.bsrueti.ch**
Benutzername:
vorname.nachname@bsrueti.ch
Passwort: **BSR-Kennwort**

Server für ausgehende E-Mails:
Hostname: **smtp.bsrueti.ch**
Benutzername:
vorname.nachname@bsrueti.ch
Passwort: **BSR-Kennwort**


Danach auf «Weiter» und «Sichern» klicken

7.



Den «**BSR-Account**» auswählen

8.



Auf «**Account**» klicken

9.



«**SMTP**» auswählen und unter dem primären Server auf «**smtp.bsrueti.ch**» klicken

10.

The screenshot shows an email configuration interface with the following elements:

- Buttons at the top: **Abbrechen**, **Überprüfen**, and **Fertig**.
- A **Server** toggle switch, which is turned on.
- A section header: **SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS**.
- Fields for: **Hostname** (smtp.bsrueti.ch), **Benutzername** (vorname.nachname@bsrueti.ch), and **Passwort**.
- An **SSL verwenden** toggle switch, which is turned on.
- A red rectangular box highlights the **Authentifizierung** section, which shows **Authentifizierung** and **Passwort >**.
- A **Server-Port** field with the value **587**.

Die **Authentifizierung auf «Passwort»** ändern und auf **«Fertig»** klicken, dann ist ihr BSR-Account fertig eingerichtet